WMS

Web Map Service

Sverre Stikbakke

WMS er en tjeneste på internett som tilbyr kartbilder



Webserver versus WMS-«server»

- > En webserver som tilbyr kartbilder er ingen WMS-server
- webserveren kan bare vise fram ferdige bilder
- WMS-«serveren» produserer bilder ut fra hva klienten spesifiserer

Begrepsavklaringer

Tjener (server) og tjeneste (service) blir ofte blandet sammen og sett som en og samme sak.

 Server kan bety både fysisk datamaskin og en programvare (f.eks. web-server)

Tjeneste er en programvare som kjører på en server. Det kan være flere tjenester på samme fysiske server

WMS-tjenester kalles ofte visningstjenester

Et nettsted med et dynamiske webkart trenger flere ulike programvarer



Hvordan utnytte en (eksisterende) WMS-tjeneste?

- I. Finne tjenesten
- 2. Finne ut hva tjenesten tilbyr
- 3. Bestemme parametre
- 4. Sette opp og sende kall til tjenesten
- 5. Ta imot og bruke resultatet

Finn en aktuell WMS-tjeneste

www.geonorge.no

- Søk på «WMS», eller «Topografisk norgeskart»
- www.kartverket.no
 - Visningstjenester:
 - https://www.kartverket.no/data/api-er-og-tjenester/
 - http://status.kartverket.no/tjenester/openwms.py
 - Sjekk status: <u>http://status.kartverket.no/tjenester/sjekk.py</u>

Finne ut hva tjenesten tilbyr

Send forepørsel til tjenesten

 Getcapabilities (bytt ut topo2 med topo4:)

```
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2
?SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetCapabilities
```

Svarer med metadata:

- navn, organisasjon,
- geografisk område
- kartlag
- projeksjoner
- formater

Bestemme parametre

▶ url

- http://openwms.statkart.no/skwmsl/wms.topo4
- type kall
 - request=getmap
- projeksjon/koordinatsystem
 - crs=EPSG:25832
- kartutsnittsrektangel (min x, min y, maks x, maks y)
 - bbox=592000, 6741000, 592100, 6741100
- Størrelse i antall pixeler
 - width=600
 - height=600

Bestemme parametre, forts.

kartlag

layers=topo4_WMS

bildeformat

format=image/png

Sette opp kallet

```
http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo4
?VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&CRS=EPSG:25832
&BBOX=592000,6741000,592100,6741100
&WIDTH=600
&HEIGHT=600
&LAYERS=topo4_WMS
&FORMAT=image/png
```



Samme kall med forskjellige BBOX

BBOX=592000,6741000,592100,6741100 BBOX=592000,6741000,592200,6741200 BBOX=592000,6741000,592500,6741500 BBOX=592000,6741000,593000,6742000 BBOX=592000,6741000,598000,6746000 BBOX=592000,6741000,622000,6771000











6 km



30 km



60 km







Bruke resultatet på en webside

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTE-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <img src=
"https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo4
?VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&CRS=EPSG:25832
&BBOX=592000,6741000,592200,6741200
&WIDTH=600
&HEIGHT=600
&LAYERS=topo4 WMS
                          Viktig: teksten på linjene under src= må rykkes inntil venstre
&FORMAT=image/png"/>
                          marg for at dette skal virke.
</body>
</html>
```



Hvordan sette opp en WMS-tjeneste?

- datamaskin tilkoblet internett
- programvare
 - Mapserver
 - Geoserver
 - ArcGIS for server
- kartdata
- kartografi
- oppsett/konfigurering av tjenesten

Litteratur

- WMS-veilederen fra Norge Digitalt
- WMS-spesifikasjonen fra OGC
 - Se ukeplan/litteraturliste